


アプリのインストール


※お使いのアプリバージョンによって、画面表示や一部文言が異なる場合があります

ストア起動




- ① Windowsメニューで、「Microsoft Store」を選択し、起動する

アプリ検索



- ② 「Microsoft Store」が起動すると、上記の画面が出力される  
画面上部赤の検索ワード入力欄に、「Anywhere」と入力し、検索する

アプリ特定



- ③ 「Anywhere App」を押下する

インストール実行



- ④ 「購入」または「インストール」を押下すると、インストールが実行される

【補足】

「購入」と表示された場合も無料でインストールされます

また、「起動」と表示される場合は、すでにアプリがインストールされた状態となります


事前準備：カードリーダー

※②以降はBluetooth接続のみ


カードリーダーの充電



カードリーダーの電源をオン



デバイス設定画面の表示



①上の写真のように付属品ケーブルをカードリーダーへ接続し、15分以上充電する

②電源ボタンを長押しし、電源をオンする

電源が入ると、「ご利用ありがとうございます」と、メッセージが表示される

③「スタートボタン」を押下し、「設定」を押下する

④設定項目の「デバイス」を押下する

・ バッテリーの劣化抑制のため、充電残量が50%以下になった場合のみ充電できる仕様となっております

・ 付属品ケーブル以外で充電を行うと端末故障の原因となるため、充電は必ず付属品ケーブルで実施してください

ペアリング設定



⑤「Bluetooth」を選択し、Bluetoothを「オン」する




⑥「LPPCR××××」を押下する  
※カードリーダー背面にある製造番号と同じものを選択する

- ・ 「ヘッドホンマーク」のLPPCR××××を選択する



⑦「ペアリング」を押下する



「ペアリング済み」表示に変わると設定完了

事前準備：プリンター（1/2）

※プリンターご利用の場合のみ

プリンターの特定・充電

【PriFlex SmartⅢの場合】



【NEX-M230の場合】




- ①プリンターの機種を確認し、赤囲み部分にある充電ケーブル差込口に付属品ケーブルを差込み、15分以上充電を行う

※利用プリンターによって操作が異なります  
利用されているプリンターを確認してください

※NEX-M230は、バッテリーがオプションとなっています  
購入されていない場合は、常時給電利用となります

プリンターの電源をオン


【PriFlex SmartⅢの場合】



- ②レシートが排出されるまで、電源ボタンを長押しし、青色に点滅することを確認する

※電源ボタンが赤色の場合は充電切れ、またはロール紙切れとなります

【NEX-M230の場合】




- ②電源ボタンを長押しし、電源ボタンが白色に点滅することを確認する

※「error」のランプが赤色に点灯、起動してから警告音が鳴動し続ける場合は充電切れ、またはロール紙切れとなります

事前準備：プリンター（2/2）

※プリンターご利用の場合のみ

デバイス設定画面の表示



③「スタートボタン」を押下し、「設定」を押下する




④設定項目の「デバイス」を押下する

ペアリング設定



⑤「Bluetooth」を選択し、Bluetoothを「オン」する

ペアリング設定



⑥表示された文字列でご利用のプリンターを押下する

※「ヘッドホンマーク」の「MPS～」もしくは「NEX～」を選択する

【PriFlex SmartⅢの場合】

「MPS～」より始まる文字列のアイコンを選択

【NEX-M230の場合】

「NEX～」より始まる文字列のアイコンを選択



⑦「ペアリング」を押下する



「ペアリング済み」表示に変わると設定完了

初期設定

アプリ起動



①ログインを押下する

ログイン



②弊社より通知されているTID、パスワードを入力し、「ログイン」を押下する

カードリーダー接続方法選択



③「USB接続」または「bluetooth接続」のどちらか希望する接続方式を選択する

カードリーダー選択



④カードリーダー背面にある製造番号「LPPCR××××」と同じものを選択する

プリンター接続方法選択



⑤右の中から、条件に当てはまるものを選択する

- PriFlex Smart  
弊社より購入したPriFlex Smartを利用する場合
- NEX-M230  
弊社より購入したNEX-M230を利用する場合
- プリンターなし  
アプリ連動で利用する場合
- Eメールレシート  
ペーパーレスでEメールで明細を利用者様へ送付する場合

【補足】  
口座振替受付サービスでプリンターを利用しない場合はEメールレシートを選択する



⑥上記画面が表示されることを確認したら初期設定完了

## 設定画面

- ①「設定」を押下すると、設定画面へ遷移
- ②設定中のTIDに紐づく加盟店名を表示
- ③現在設定されているTIDの変更が可能
- ④店舗設定情報に変更があった場合「センタDLL」を押下
- ⑤アプリに設定中のTIDに紐づく電話番号を表示
- ⑥アプリに設定中のTIDを表示
- ⑦アプリに設定したカードリーダーを表示  
種別名を押下することで、接続方法の変更や、カードリーダーの交換時など再設定が可能
- ⑧アプリに設定したプリンターを表示  
種別名を押下すると、プリンターの再設定が可能
- ⑨トレーニングモードのオン/オフの切替が可能

## レシート再印刷

①メニューより「直近明細」を押下する

②売上・取消・返品合わせて直近10件の明細  
（※）が表示される  
※日計処理を実施した場合、それ以前の明細は  
表示されません  
日計処理後も取引の詳細はWeb管理画面  
から確認可能です

③再印刷する明細の「再印刷」を押下する

日計・中間計

Anywhere

メニュー

- 売上
- 取消・返品
- 集計**
- WEB管理画面
- 直近明細

設定

前回処理日時 2018/05/21 10:13:37

集計区分 **中間計**

2018 / 05 / 21

クレジット		
売上	1 件	¥1
取消	0 件	¥0
返品	0 件	¥0
合計	1 件	¥1

集計実行

①メニューより「集計」を選択する  
中間計と日計を切替える

Anywhere

メニュー

- 売上
- 取消・返品
- 集計
- WEB管理画面
- 直近明細

設定

前回処理日時 2018/05/21 10:13:37

集計区分 **中間計**

2018 / 05 / 21

クレジット		
売上	1 件	¥1
取消	0 件	¥0
返品	0 件	¥0
合計	1 件	¥1

集計実行

②「集計実行」を押下し、集計処理を実行する

【集計結果が一致している場合】

一致

設定

日計：2018/05/21 13:56:03  
集計結果は一致しました

③「集計結果は一致しました」と出力される場合、日計は正常完了となる

【集計結果が不一致の場合】

不一致

日計

日計：2022/01/12 15:37:03  
集計結果が不一致です

④「集計結果が不一致です」と出力される場合、⑤以降の手順を行う

- ⑤レシートで結果が「NG」となっている日付を特定する
- ⑥Web管理画面で計上された取引明細を確認する
- ⑦取引件数とWeb管理画面上の取引明細の結果を突合し、一致していない取引を特定する
- ⑧特定した取引を再度売上または取消・返品処理する場合は、改めて取引の操作を実施し、二重で取引をしてしまった場合は、誤った取引の取消処理をする
- 正常に取引が処理されていても不一致になってしまうケース  
以下の場合、日計不一致となっても、そのまま日計を完了して頂いても問題ありません
  - 複数の端末で同一TIDを使用して取引し日計を行ったとき
  - 日計を行わずにアプリを一度削除して、再度インストールして日計を行ったとき

- 日計とは、前回日計を行ってから現在までの端末内で保有する取引件数と、センターで保有する取引件数に相違がないか、確認する作業です  
取引を行った日は必ず1日に1度、業務終了後に日計をしてください
- 取引を行ってから3日間、日計業務が行われないと、画面にメッセージが表示され、日計業務を行うまで、売上、取消・返品処理ができなくなるのでご注意ください
- 中間計では、前回日計を行ってから現在までの取引件数の確認が可能です  
センターとの通信は行われず、取引の履歴も消えません  
※中間計を行っても日計を行ったことにはなりません

より快適にご利用いただくために

- 使用していないアプリは極力終了させてください
  - 一度開いたアプリはメイン表示の裏側で継続して動作しています  
終了させることでアプリの動作がスムーズになります
- ご利用されるPC/タブレットは定期的に電源をオフにしてください
  - PC/タブレットの動作メモリをリセットすることで、アプリの動作がスムーズになります

※PC/タブレットの機種によって、操作方法や表示画面が異なります  
詳しくは、ご利用されているPC/タブレットの取扱説明書をご確認ください

困ったときは

リンク・プロセッシング ホームページ「よくあるご質問」

<https://faq.linkprocessing.co.jp/>

リンク・プロセッシング ホームページ「端末操作マニュアル」

<https://www.linkprocessing.co.jp/resources/>

リンク・プロセッシング サービスデスク（24時間365日営業）

電話番号 03-4446-4720

TIDおよび（表示されていれば）エラーコードをご用意頂くとご案内がスムーズです

